



Shuby

Analisi Funzionale

V 1.0



Introduzione

L'applicazione è dedicata al supporto della crescita del bambino nei primi anni di vita.

L'utente principale è un caregiver (genitore o figura di riferimento), che utilizza l'app per monitorare lo sviluppo del bambino, ricevere contenuti informativi, svolgere attività guidate e compilare tappe di sviluppo.

L'app è progettata secondo un approccio bambino-centrico: tutte le informazioni e le funzionalità sono contestualizzate sul bambino attualmente selezionato.

1 Flusso di accesso

1.1 Registrazione


Al primo accesso l'utente deve completare un flusso di registrazione che include:

- Registrazione del caregiver
- Inserimento dei dati del bambino
- Wizard iniziale di assessment (caregiver + bambino)

1.2 Login

- Gli utenti già registrati accedono tramite login
- Dopo il login l'utente viene reindirizzato alla Dashboard

2 Architettura dell'app



2.1 Architettura di primo livello

Le sezioni principali dell'app sono:

- Oggi (Dashboard)
- AI Helper (nome provvisorio)
- Archivio
- Scheda bambino

3 Oggi (Dashboard)

La Dashboard rappresenta la pagina di atterraggio principale dell'app dopo il login.

È sempre contestualizzata sul bambino selezionato; tutte le informazioni, i contenuti e le azioni fanno riferimento a tale bambino.

Nel caso in cui siano presenti più bambini associati allo stesso account, l'utente può selezionare il bambino attivo.

3.1 Header della Dashboard

L'header include:

Messaggio di saluto personalizzato

- Benvenuto al caregiver (es. "Ciao, [Nome caregiver]")
- Nome del bambino attualmente selezionato

Gestione multi-bambino

- Se sono presenti più bambini, è visibile un selettore per cambiare bambino
- Al primo accesso viene selezionato automaticamente il bambino principale



Navigazione rapida

- Pulsante di accesso alla Timeline
- Pulsante di cross-link alla Scheda bambino

Comportamento allo scroll

L'header rimane sticky on top durante lo scroll. Il colore di sfondo dell'header si modifica allo scroll:


- Quando si trova sopra la prima fascia "Età e fase di crescita" (che ha lo sfondo Azzurro), lo sfondo dell'header è Azzurro.
- Quando supera la prima fascia, lo sfondo cambia con una transizione e diventa bianco.



3.1.1 Selezione del bambino nell'header

Accanto al nome del bambino attualmente selezionato è presente un'icona che consente il cambio del bambino attivo.

Al tap sull'icona di cambio bambino si apre un overlay che mostra l'elenco dei bambini associati all'account.



All'interno dell'overlay sono presenti:

- Un elenco selezionabile dei bambini associati all'account: permette di cambiare il bambino attivo.
- Pulsante "Aggiungi bambino": apre un secondo overlay dedicato all'aggiunta di un nuovo bambino.
- Gestione account: cross-link alla sezione Gestione, sottosezione dedicata alla gestione dell'account

Dettaglio elenco bambini

Per ciascun bambino è presente un pulsante compost da:

- Nome
- Icona o foto (se caricata)

Il pulsante del bambino attualmente selezionato è nello stato "Selezionato".

L'utente può cambiare bambino tappando su un altro pulsante dell'elenco.

Al tap:

- L'overlay si chiude
- La Dashboard viene aggiornata mostrando i contenuti relativi al nuovo bambino selezionato

3.1.2 Overlay aggiunta bambino

To Be Defined (TBD)

3.2 Prima fascia – Età e fase di crescita



Informazioni temporali

Nella parte superiore della Dashboard (above the fold) sono visibili:

- Data corrente
- Età del bambino, visualizzata dinamicamente: mesi e settimane nelle prime fasi di vita, anni e mesi dopo il primo anno

Sezione “Fase di crescita”

È presente una fascia informativa composta da:

- Una piccola illustrazione
- Un titolo
- Un breve testo descrittivo

Questa sezione descrive la fase di sviluppo del bambino in base all'età e fornisce indicazioni su cosa il caregiver può aspettarsi in quel periodo.

Logica di aggiornamento (Timeline)

Tutti i contenuti di questa fascia si aggiornano automaticamente secondo la Timeline del bambino:

- Aggiornamento settimanale fino alla settimana 8
- Aggiornamento mensile fino a un'età compresa tra 1 anno e 1 anno e mezzo (TBD)
- Successivamente aggiornamenti più diluiti (ogni 2 o 3 mesi, TBD con Azia)

3.3 Seconda fascia – Tappa di sviluppo

La sezione “Tappa di sviluppo” mostra un box giornaliero cliccabile, coerente con la fascia d’età corrente del bambino.

Logica di funzionamento

- Ogni fascia d’età ha N tappe di sviluppo associate
- Ogni giorno l’app propone una tappa diversa fino al completamento di tutte le tappe per quella fascia d’età.
- Le tappe proposte sono esclusivamente quelle non ancora compilate

Stati della sezione

- Tappa proposta: box cliccabile con invito alla compilazione
- Tappa completata: messaggio di conferma + Pulsante che rimanda alla sezione con tutte le tappe
- Tutte le tappe completate: messaggio che comunica il completamento di tutte le tappe previste per quella fascia temporale

3.3.1 Box “Tappa di sviluppo” – Dettaglio

Il box “Tappa di sviluppo” è un componente dinamico presente nella Dashboard, che propone all’utente una tappa di sviluppo coerente con la fascia d’età del bambino.

Struttura del box – Tappa Proposta



Il box è composto dai seguenti elementi:

- Tag tipologia: “Tappa di sviluppo”
- Tag temporale: indica la fase della Timeline (es. Settimana 2, Mese 3), coerente con l’età del bambino
- Testo introduttivo dinamico: “I progressi di [Nome bambino]:”
- Titolo della tappa di sviluppo: nome specifico della tappa (es. “Comunicazione e linguaggio”)
- Illustrazione: una illustrazione specifica per quella tappa di sviluppo

- Tempo stimato: icona + testo che indica il tempo stimato per la compilazione (es. “2 minuti”)

L'intero box è cliccabile e porta alla schermata di dettaglio della tappa.

Struttura del box – Tappa completata



Quando l'utente ha completato la tappa di sviluppo proposta per la giornata, il box cambia stato.

In questa versione il box mostra:

- Un testo di conferma del completamento della tappa di sviluppo di oggi
- Un pulsante “Scopri le altre tappe”

Il pulsante rimanda alla sezione della Timeline relativa all'età corrente del bambino, dove è possibile visualizzare tutte le tappe di sviluppo associate.

3.4 Terza fascia – Attività

La sezione “Attività” propone ogni giorno:

- Due box di lancio ad attività specifiche

Le attività sono recuperate dalla sezione Attività dell'Archivio

Sono coerenti con la fascia d'età del bambino

Vengono aggiornate quotidianamente in modo ciclico, cercando di proporre sempre contenuti nuovi

Ogni box è cliccabile e rimanda al dettaglio dell'attività.

- Due box dedicati al tracciamento. Questi box sono dinamici e possono:
 1. Proporre l'avvio del tracciamento di una misura non ancora presente
 2. Proporre l'aggiornamento di una misura esistente, ma non recente

La logica di proposta è guidata dallo stato dei dati già inseriti dall'utente.

Logiche di visualizzazione

- Nessuna misurazione ricade in una delle due casistiche sopra riportate: non viene visualizzato alcun box.
- Sulla base delle casistiche sopra riportate è possibile generare un solo box (es. tutte le misure tranne una sono compilate e aggiornate): viene mostrato un solo box largo il doppio.

3.4.1 Box “Attività” – Dettaglio

Il box Attività è presente all’interno della sezione Attività della Dashboard e funge da lancio alla pagina di dettaglio dell’attività.

Struttura del box Attività



Il box è composto da:

- Titolo dell’attività
- Tempo stimato: icona + testo che indica il tempo stimato di lettura o svolgimento (in minuti)
- Icona di navigazione

L’intero box è cliccabile (non solo l’icona) e porta al dettaglio dell’attività selezionata.

3.4.2 Box “Misurazione” – Dettaglio

Il box di misurazione è presente all’interno della sezione Attività e serve a guidare l’utente nel tracciamento delle misure del bambino.

Esistono tre versioni dello stesso box, in base allo stato della misurazione.

Avvio tracciamento



Questa versione viene mostrata quando una specifica misurazione non è mai stata tracciata:

- Label: “Comincia a tracciare:”
- Nome della misurazione (es. Peso)
- Icona visiva che indica l’azione di aggiunta

L’intero box è cliccabile e porta alla schermata di inserimento della misurazione.

Tracciamento esistente



Questa versione viene mostrata quando la misurazione è già stata effettuata in passato:

- Label: “Traccia”
- Nome della misurazione
- Data e ora dell’ultima misurazione effettuata
- Icona di azione

Il box permette di aggiungere una nuova misurazione dello stesso tipo.

Misurazione da aggiornare



Questa versione viene mostrata quando l’ultima misurazione è considerata troppo datata:

- Label: “Aggiorna” evidenziata con sfondo colorato per indicare urgenza
- Nome della misurazione
- Data e ora dell’ultima misurazione effettuata
- Icona visiva che indica l’azione di aggiunta e mostra un colore diverso per evidenziare lo stato di aggiornamento.

Questa versione ha lo scopo di attirare l’attenzione dell’utente e stimolare l’aggiornamento della misurazione.

3.5 Quarta fascia – Consigli di oggi

La sezione “Consigli di oggi” mostra:

- Tre box di lancio a singoli Consigli: i consigli sono recuperati dalla sezione Consigli dell’Archivio

Dinamicità

- I consigli proposti cambiano ogni giorno
- L'app cerca di mostrare sempre contenuti diversi finché possibile
- I consigli sono selezionati in base alla fascia d'età del bambino


Navigazione

Sotto i tre box è presente un cross-link: "Tutti i consigli", che rimanda alla sezione Archivio Consigli

3.5.1 Box "Consigli di oggi" – Dettaglio

All'interno della sezione "Consigli di oggi" sono previste due tipologie di box, in base al tipo di contenuto.

Consigli di lettura



Il box è composto da:

- Tag tipologia (es. Lettura), con icona + testo
- Tag fascia d'età di riferimento
- Nome Autore
- Titolo del libro
- Nome Editore
- Immagine associata al contenuto (es. copertina del libro)

Il box è cliccabile e porta al dettaglio del consiglio.

Altri consigli (giochi, attività, ecc.)



Il box è composto da:

- Tag tipologia (es. Giochi), con icona + testo

- Tag fascia d'età
- Titolo del contenuto
- Tempo stimato: icona + testo che indica il tempo stimato di lettura o svolgimento (in minuti)

Il box è cliccabile e porta al dettaglio del consiglio.

3.6 Quinta fascia – Articoli in primo piano

La sezione “Articoli in primo piano” è composta da:

- Un carousel orizzontale scrollabile
- Un numero di Box Articolo variabile (tipicamente almeno 4)

Logica di selezione degli articoli

Gli articoli vengono selezionati sulla base di:

- Fascia d'età del bambino (ogni articolo ha un riferimento temporale di validità)
- Navigazione dell'utente
- Informazioni e comportamento del caregiver all'interno dell'app

L'obiettivo è che l'app identifichi automaticamente gli articoli più pertinenti da mettere in evidenza.

3.6.1

Navigazione

Sotto il carousel è presente un cross-link: “Tutti gli articoli”, che rimanda alla sezione Articoli dell'Archivio

3.6.2 Box “Articoli in primo piano” – Dettaglio

I box degli articoli sono presentati all'interno di un carousel orizzontale nella sezione “Articoli in primo piano”.

Struttura del box articolo



Ogni box è composto da:

- Immagine: Illustrazione o fotografia
- Tag tipologia articolo (es. Abilità motorie), con icona + testo
- Tag fascia d'età
- Titolo dell'articolo
Troncato con ellissi se supera la **lunghezza massima consentita (TBD)**
- Descrizione breve
Testo scritto ad hoc per la Dashboard
Troncato con ellissi se supera la **lunghezza massima consentita (TBD)**
- Tempo stimato: icona + testo che indica il tempo stimato di lettura (in minuti)

Ogni box è cliccabile e porta al dettaglio dell'articolo.

4 Timeline

La sezione Timeline consente al caregiver di visualizzare e monitorare lo sviluppo del bambino nel tempo, organizzato per fasce d'età (settimane e mesi).

La Timeline permette di:

- Consultare informazioni di crescita relative a età passate, presenti e future.
- Visualizzare e compilare le tappe di sviluppo relative all'età attuale.
- Accedere a informazioni descrittive, misure medie e progressi del bambino in modo strutturato e cronologico.


Tutti i contenuti della Timeline sono sempre riferiti al **bambino attualmente selezionato**.

4.1 Header della pagina Timeline

La pagina Timeline presenta un header sticky con le seguenti componenti:

- **Titolo della pagina:** “Timeline”.
- **Icona di navigazione back**, che riporta l’utente alla Dashboard.
- **Crosslink alla Scheda Bambino**, coerente con quanto già presente nella Dashboard.

Il comportamento dell’header (sticky durante lo scroll e variazione dello sfondo) è coerente con quello definito per la Dashboard.




4.2 Carousel delle fasce d'età

Sotto l’header è presente un **carousel orizzontale** che rappresenta tutte le tappe di crescita del bambino.

Struttura del carousel

- Le tappe sono organizzate in sequenza temporale: Settimana 1 → Settimana 8 e successivamente Mese 3, Mese 4, Mese 5, ecc.
- Il carousel include tutte le fasce d’età previste dal modello di sviluppo dell’app.
- Al caricamento della pagina, il carousel è **preselezionato sull’età attuale del bambino**.



Stati delle tappe nel carousel

Ogni tappa del carousel può trovarsi nei seguenti stati:

- **Stato attuale**



È lo stato assegnato alla fascia d'età corrente del bambino.

Di default è anche lo stato selezionato al primo accesso.

- **Stato passato**



È lo stato assegnato alle fasce d'età precedenti a quella attuale.

- **Stato futuro**



È lo stato assegnato alle fasce d'età non ancora raggiunte.

- **Stato selezionato**



È uno stato temporaneo che si applica a una qualsiasi delle tre categorie precedenti (attuale, passato, futuro).

Indica la tappa attualmente visualizzata dall'utente.

Lo stato selezionato sovrascrive visivamente gli altri stati.

La selezione di una tappa nel carousel aggiorna dinamicamente tutti i contenuti sottostanti della pagina Timeline.

4.3 Prima fascia - Descrizione della fase di crescita

Settimana 6

Arriva il primo sorriso di risposta, lo sguardo segue lentamente gli oggetti e compaiono i primi coo, piccoli vocalizzi di piacere. Crea una routine serale dolce e ripetibile; somma almeno 30 minuti di tummy time nell'arco della giornata. Parla, canta, racconta cosa stai facendo: sono le tue parole a costruire la base della comunicazione, a nutrire l'attenzione condivisa e a farvi scoprire il piacere di stare insieme. Segui i suoi segnali con calma.

La prima fascia della Timeline è composta da:

- Titolo che riporta il periodo temporale esteso (es. "Settimana 6").
- Testo descrittivo che spiega in modo approfondito le caratteristiche della fase di sviluppo selezionata.

4.4 Seconda fascia - Misure medie del bambino

MISURE MEDIE

PESO	ALTEZZA	CIRC. CRANICA
3,2 - 6,0 chilogrammi	50 - 59 centimetri	35 - 39,5 centimetri

Viene mostrata una fascia composta da **tre box informativi**, relativi a:

- **Peso**
- **Altezza**
- **Circonferenza cranica**

Ogni box presenta:

- Label con il tipo di misura.
- Valori medi di riferimento (range minimo–massimo) relativi:

Alla fascia d'età selezionata

Al sesso del bambino

- Label con l'unità di misura (es. kg, cm)

I valori sono dinamici e dipendono dall'età e dal sesso del bambino.

4.5 Terza fascia – Elenco Tappe di Sviluppo

La terza fascia mostra l'elenco delle **tappe di sviluppo** relative all'età selezionata.

L'elenco è dinamico e le tappe cambiano a seconda della fascia d'età selezionata nel carousel:

- Ogni fascia di età mostra le tappe specifiche corrispondenti.
- Il numero e il tipo di tappe possono variare in base alla fase di crescita del bambino.

Quando è selezionata la fascia d'età attuale, le tappe di sviluppo sono interattive. Al contrario, le tappe delle fasce d'età passate e future sono visibili solo a livello informativo, senza possibilità di interazione.

4.5.1 Tappe di sviluppo – Età attuale

TAPPE DI SVILUPPO

Complete 2/6

Completata 25.08.2025 - h.15:40

Generale

↺

🕒 2 MIN

Comunicazione e linguaggio

→

Completata 25.08.2025 - h.15:40

Motricità

↺

🕒 2 MIN

Cognizione e attenzione

→

🕒 2 MIN

Relazione e regolazione

→

🕒 2 MIN

Consolidamento

→

La fascia mostra:

- Contatore delle tappe: è presente un contatore che indica il numero di tappe completate rispetto al totale (es. "2 su 6"). Il contatore si aggiorna in tempo reale al completamento delle tappe. Al completamento totale, il contatore cambia stile/colore per evidenziare lo stato completato.
- L'elenco delle **tappe di sviluppo** relative all'età attuale.

Ogni tappa è rappresentata da un box e può trovarsi in due stati:

Tappa non completata

- Nome della tappa.

- Tempo stimato: icona + testo che indica il tempo stimato di compilazione (in minuti)
- Icona che indica l'apertura di un contenuto successivo.

Il box è cliccabile e apre un overlay di compilazione.

Tappa completata

- Tag "Completata".
- Data e ora dell'ultimo completamento.
- Nome della tappa.
- Icona che indica la possibilità di ricompilare.

Il box è cliccabile e consente di ricompilare la tappa.

Ricompilazione di una tappa

Finché il bambino si trova nella fascia d'età corrente, una tappa può essere ricompilata un numero illimitato di volte. Tuttavia:

Ogni volta che la tappa viene ricompilata, le informazioni storiche delle compilazioni precedenti vengono mantenute e tracciate sul "Report di Crescita" relative a quella fascia d'età.

4.5.2 Tappe di sviluppo – Età passata

TAPPE DI SVILUPPO

Completate 6/6

Completata 25.08.2025 - h.15:40

Generale

Completata 25.08.2025 - h.15:40

Comunicazione e linguaggio

Completata 25.08.2025 - h.15:40

Motricità

Completata 25.08.2025 - h.15:40

Cognizione e attenzione

Completata 25.08.2025 - h.15:40

Relazione e regolazione

Completata 25.08.2025 - h.15:40

Consolidamento

Quando viene selezionata una fascia d'età passata:

- Il contatore delle tappe è presente ma **fisso**, e indica quante tappe sono state completate durante quella fase.
- Non è possibile compilare nuove tappe o modificare quelle passate.

Gli stati in cui è possibile visualizzare le tappe sono:

Tappe completate

- Tag "Completata".
- Data e ora dell'ultimo completamento.
- Nome della tappa.
- Non mostra l'icona

Non sono tappable e non consentono la ricompilazione.

Tappe non completate

- Presentano un tag "Tappa passata".
- Mostrano il nome della tappa.
- Non mostra l'icona

Le tappe non sono tappable.

4.5.3 Tappe di sviluppo – Età futura

TAPPE DI SVILUPPO	Completate 0/6
Tappa futura Generale	
Tappa futura Comunicazione e linguaggio	
Tappa futura Motricità	
Tappa futura Cognizione e attenzione	
Tappa futura Relazione e regolazione	
Tappa futura Consolidamento	

Quando viene selezionata una fascia d'età futura:

- Il contatore delle tappe è sempre presente ma indica sempre **0 tappe completate**.
- Tutte le tappe sono visualizzate nello stato “tappa futura”.

L'unico stato in cui è possibile visualizzare le tappe è:

Tappa futura

- Tag “Tappa futura”.
- Nome della tappa.
- Nessuna icona di interazione.

Le tappe non sono tappabili.

4.5.4 Tappe di sviluppo nascoste

L'applicazione può prevedere la presenza di **tappe di sviluppo nascoste**, non visibili di default all'utente.

4.5.5 Attivazione delle tappe nascoste

Le tappe nascoste vengono attivate dinamicamente dall'app sulla base di:

- Informazioni raccolte
- Pattern di utilizzo
- Possibili segnali di difficoltà o campanelli d'allarme

4.5.6 Comportamento

Una tappa nascosta, una volta attivata:

- Può comparire come **tappa proposta del giorno** nella Dashboard.
- Una volta apparsa per la prima volta nella Dashboard, diventa visibile anche nella Timeline.

Le tappe nascoste:

- Possono apparire come tappe attuali o passate.
- **Non vengono mai mostrate nelle fasce di età future.**

5 AI-Helper

6 Archivio

La sezione **Archivio** funge da hub per tutti i contenuti editoriali. In questa sezione vengono raccolti articoli, consigli e attività, che in altre parti dell'app compaiono distribuiti, ma qui sono organizzati in modo completo.

Attualmente le tipologie di contenuto presenti nell'Archivio sono tre:

- **Articoli**
- **Consigli**
- **Attività**

6.1.1 Pagina Archivio

La pagina principale dell'Archivio è strutturata come una pagina di riepilogo che presenta una selezione dei contenuti più rilevanti per l'utente, organizzati in tre fasce, ognuna dedicata a una tipologia.

La selezione dei contenuti mostrati è **dinamica** e tiene conto di due criteri principali:

- **Coerenza con la fascia d'età del bambino selezionato**
- **Ordine temporale di aggiornamento/pubblicazione**

6.1.1.1 Header della sezione Archivio



L'header della pagina Archivio presenta due pulsanti aggiuntivi:

- **Pulsante Filtri:** questo pulsante apre un overlay dal basso verso l'alto (come descritto in altre sezioni) che consente all'utente di applicare filtri specifici. I filtri includono:
 - **Fascia d'età del bambino** (consentendo di filtrare i contenuti in base all'età selezionata)
 - **Tipologia di contenuto** (articolo, consiglio, attività)

- **Tag standard associati** al tipo di contenuto (ad esempio, per gli articoli: abilità motorie, benessere familiare, neurosviluppo, attaccamento; per i consigli: lettura, gioco)
- **Barra di ricerca libera** per keywords.
- **Pulsante Bookmarks:** questo pulsante reindirizza a una sezione separata che raccoglie i contenuti preferiti salvati dall'utente, permettendo un accesso rapido a questi elementi.

6.1.1.2 Fascia "Articoli per te"

Questa sezione presenta una selezione di articoli ritenuti rilevanti per l'utente.

La sezione mostra:

- Gli ultimi 4 articoli disponibili nell'archivio
- Articoli filtrati sulla base della fascia d'età del bambino selezionato
- Ordinati per ordine temporale (dal più recente al meno recente)

Alla fine della sezione è presente un link di navigazione:

"Tutti gli articoli"

Questo link consente all'utente di accedere alla pagina elenco completa degli articoli, dove sarà possibile consultare l'intero archivio.

Struttura del box articolo compatto



Ogni box è composto da:

- Immagine: Illustrazione o fotografia
- Tag tipologia articolo (es. Abilità motorie), , con icona + testo
- Tag fascia d'età
- Titolo dell'articolo
Troncato con ellissi se supera la **lunghezza massima consentita (TBD)**
- Descrizione breve

Testo scritto ad hoc per la Dashboard

Troncato con ellissi se supera la **lunghezza massima consentita (TBD)**

6.1.1.3 Fascia "Consigli per te"

Questa sezione presenta una selezione di consigli utili per il caregiver.

La sezione mostra:

- Gli ultimi 4 consigli disponibili
- Consigli filtrati sulla base dell'età del bambino
- Ordinati per ordine temporale

I consigli vengono visualizzati tramite box di anteprima, con la struttura già definita per i box Consiglio.

Le tipologie di consigli possono includere, ad esempio:

- consigli di lettura
- suggerimenti di attività
- suggerimenti educativi
- suggerimenti pratici per il caregiver

Alla fine della sezione è presente il link:

"Tutti i consigli"

Il link permette di accedere alla pagina elenco completa dei consigli presenti nell'archivio.

6.1.1.4 Fascia "Attività"

Questa sezione presenta una selezione di attività suggerite per il bambino.

La sezione mostra:

- 4 attività

- selezionate tra quelle più recenti
- filtrate sulla base dell'età del bambino

Le attività sono presentate tramite box di anteprima, con la stessa struttura definita per i box attività presenti in Dashboard.

Le attività rappresentano proposte pratiche che il caregiver può svolgere con il bambino per stimolarne lo sviluppo.

Alla fine della sezione è presente il link:

"Tutte le attività"


Questo link consente l'accesso alla pagina elenco completa delle attività disponibili nell'archivio.

6.2 Pagina di dettaglio contenuto editoriale

6.2.1 Pagina di dettaglio Articolo

La pagina di dettaglio di un articolo è composta da tre sezioni principali.

Sezione On Top



In cima alla pagina viene mostrata l'immagine associata all'articolo, che occupa tutto lo spazio superiore. Accanto all'immagine è presente un pulsante "back" che consente di tornare alla pagina precedentemente visitata (es. Dashboard o Archivio).

Sezione Dettaglio Articolo

🔖 Abilità motorie
0-2 mesi
🕒 4 MIN
🔖

Riflessi e scoperte iniziali

Il primo anno di vita del bambino è caratterizzato da importanti tappe di sviluppo motorio. Ogni mese porta con sé nuove abilità e possibilità di interazione. Tuttavia, è importante riconoscere i segnali che potrebbero indicare una difficoltà o un ritardo, per intervenire tempestivamente con l'aiuto del pediatra. Di seguito, troverai una guida alle tappe dello sviluppo motorio e ai relativi campanelli d'allarme, accompagnata da suggerimenti pratici e bibliografia.

Subito sotto l'immagine, si trovano i dettagli dell'articolo. In questa sezione:

- In alto, sono presenti i tag relativi alla tipologia dell'articolo (es. abilità motorie) e alla fascia d'età.
- È mostrato un indicatore del tempo di lettura, con icona e minuti stimati.
- Accanto a questi dati, è presente un pulsante che consente di salvare l'articolo come preferito (bookmark).
- Sotto, viene mostrato il titolo dell'articolo e, successivamente, il testo completo, impaginato con paragrafi, titoli, sottotitoli e formattazioni editoriali.

Sezione contenuti correlati

TAPPE DI SVILUPPO COLLEGATE

🕒 2 MIN
Comunicazione e linguaggio
→

Completata
25.08.2025 - h.15:40
🔄

Motricità

ARTICOLI COLLEGATI



👤 Benessere Familiare
0-6 mesi

Benessere emotivo della famiglia

Tutto quello che c'è da sapere sulla salute emotiva della famiglia nel post-partum.

🕒 7 MIN

🧠 Neur

5 cose sull'ir

Il contat di un ge

🕒 4 MIN

Infine, sotto il testo, può comparire, in modo dinamico, una fascia con tappe di sviluppo correlate, mostrate nel formato della timeline, e una serie di contenuti correlati (articoli, consigli o attività) coerenti con il tema e l'età del bambino.

Comportamento allo Scroll della Pagina

Durante lo scroll della pagina di dettaglio dell'articolo, si verifica un effetto visivo in cui la sezione bianca dei dettagli dell'articolo scorre verso l'alto e va a sovrapporsi all'immagine iniziale. In questo processo:

- Il titolo dell'articolo e il pulsante bookmark rimangono bloccati in alto, diventando uno header sticky.
- Il pulsante "back" si posiziona affianco al titolo, a sinistra.
- Una leggera dissolvenza di sfondo bianco con trasparenza appare sotto il titolo, creando un header fisso che rimane sempre visibile durante lo scroll.
- Se il titolo è troppo lungo viene troncato con i tre puntini di sospensione.
- Se l'utente riscrolla verso l'alto, fino alla posizione iniziale, l'immagine e la disposizione tornano come all'inizio, ripristinando il layout originale.

<< **Riflessi e scoperte i...**




l'aiuto del pediatra. Di seguito, troverai una guida alle tappe dello sviluppo motorio e ai relativi campanelli d'allarme, accompagnata da suggerimenti pratici e bibliografia.

6.2.2 Pagina di dettaglio Consiglio / Attività

La pagina di dettaglio di un consiglio o di un'attività condivide la stessa struttura della pagina dell'articolo, con alcune differenze:

- Se il consiglio o l'attività è di tipo libro (ad esempio un consiglio di lettura), la struttura è identica a quella dell'articolo. In questo caso, è presente un'immagine della copertina del libro, che segue lo stesso comportamento descritto per l'articolo.
- Se il consiglio o l'attività non ha immagine (come un consiglio di gioco o un'attività senza copertina), la sezione on top è più bassa, poiché non ospita un'immagine. Invece, è presente una fascia colorata (ad esempio azzurra per le attività, gialla per i consigli) che occupa la parte superiore, ospitando il pulsante "back". Anche in questo caso, lo scroll si comporta allo stesso modo: la fascia colorata

scompare durante lo scroll e, al raggiungimento della parte superiore, il layout ritorna alla configurazione iniziale.



7 Scheda bambino

8 Gestione

9 Versione Free vs Premium

SHUBY PIANO DI ABBONAMENTO			
Aspetti	Free	Premium (6€/mese)	Premium Fase 2
Numero Bambini associabili all'account	1	3	
Numero di caregiver oltre al principale associati all'account	0	2	
Tappe di sviluppo	Tutte le tappe di sviluppo	Tutte le tappe di sviluppo	Tappe di sviluppo specialistiche nascoste

Report di crescita	Report completo	Report completo	Alcune idee per fase 2 premium: Free = monitoraggio Premium = comprensione PDF Premium: - PDF con layout evoluto - Versione “per pediatra” - Versione “sintesi annuale” Diario Evolutivo Automatico, Premium genera automaticamente: - Una narrazione cronologica dello sviluppo - Evidenzia milestone chiave - Evidenzia ricompilazioni - Evidenzia variazioni di ritmo
Misurazioni	Altezza, Peso, Circ. cranica	Free + Peso pre/post poppata, qualità sonno	Analisi intelligente personalizzata
Articoli / contenuti editoriali	Tutti gli articoli generici Tutti i consigli generici (letture/giochi) Tutte le attività generiche	Articoli specialistici (es. ritardo linguaggio, regressioni, segnali atipici)	Contenuti long-form approfonditi Guide “problem solving” Contenuti video Mini-percorsi tematici (es. “Sonno 0-6 mesi”)
Timeline	Passata + Oggi	Free + Futuro	
AI-Helper	Conversazioni illimitate 8 domande al mese, oppure 1 domanda al giorno Risposte personalizzate sui dati del bambino Memoria conversazionale	Conversazioni illimitate Domande illimitate Risposte personalizzate sui dati del bambino Memoria conversazionale Suggerimenti proattivi	
Insight evoluti	Nessuno	Nessuno	Risultati più approfonditi per la compilazione delle tappe: - Andamento nel tempo delle compilazioni - Aree più forti vs aree meno stimulate

			- Ritmi di completamento rispetto alla media della fascia
Insight predittivi	Nessuno	Nessuno	Suggerimenti proattivi (vedi AI-hepler), ad esempio: “Sulla base delle tappe completate, le prossime settimane potrebbero mostrare progressi nell’area X.” “Stai monitorando con attenzione la crescita fisica ma meno le tappe relazionali.”

10Idee di funzionalità fase 2

- Selezione preferenza bambino “principale”
- Archiviazione Bambino oltre i 3 anni